



## Table

<b>1.</b>	<b><i>Introduction</i></b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b><i>Backup manuel via Interface utilisateur graphique</i></b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b><i>Backup manuel via paramètres de ligne de commande</i></b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b><i>Backup automatique via planificateur</i></b> .....	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>Windows 2003/Windows XP:</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>Windows 2008/Windows Vista/Windows 7:</b> .....	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b><i>Restore backup</i></b> .....	<b>11</b>

## 1. Introduction

Il y a trois façons de réaliser des backups de Accowin:

- Manuellement via l'interface utilisateur graphique
- Manuellement via command line paramètres
- Backup automatique via planificateur


Il est conseillé d'opter pour le backup automatique, de façon à sauvegarder à tout moment vos données de Accowin.

Lors de la création d'une sauvegarde, vous avez la possibilité de créer une sauvegarde de tous, un ou plusieurs fichiers


## 2. Backup manuel via Interface utilisateur graphique

Vous pouvez réaliser un backup manuellement de la façon suivante:

1. Lancer Accowin
2. Menu>Start>Backup
3. Sélectionner l'endroit où vous voulez sauvegarder le backup et indiquez si vous voulez faire une sauvegarde du fichier en cours ou tous les fichiers
4. Si vous cochez l'option  Backup tous les dossiers, tous les fichiers seront sauvegardés, dans le cas contraire, le programme crée une sauvegarde du fichier actuel.



5. Cliquez sur **Démarrer backup**
6. La mention Backup est créée affiche en bas de l'écran si tous s'est bien passé.



### 3. Backup manuel via paramètres de ligne de commande

Via le programme AccowinCmd.exe, qui se trouve dans le répertoire Accowin Client, vous pouvez effectuer des backups à l'aide de paramètres de ligne de commande.

Paramètres de ligne de commande possibles sont les suivants:

Dénomination	Description	Obligatoire
/host:<host naam>	Le nom du serveur Accowin	X <sup>①</sup>
/ipaddress:<ip adres>	Adresse IP du serveur Accowin.	X <sup>①</sup>
/port:<poort nummer>	Port du serveur. Si non précisé, le numéro de port de série est utilisé.	
/LocalPath:<pad>	Le chemin du fichier de configuration Accowin si aucun serveur est installé. Exemple: C:\LBRP\Clients\Accowin C:\Accowin	X <sup>②</sup>
/db:<database naam>	Nom de la base de données. S'il n'est pas indiqué, la base de données standard de Accowin est utilisée.	
/language:<taal>	La langue des messages d'erreur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N: néerlandais</li> <li>• F: français</li> </ul>	
/BackupPath:<pad>	Le chemin où est conservé le backup	X
/BackupAll	Si ce paramètre est utilisé, vous créez des sauvegardes de tous les fichiers	X <sup>③</sup>
/BackupDossier:<code>	Si ce paramètre est utilisé, une sauvegarde est faite du fichier avec le code spécifié. Ce paramètre peut être utilisé à plusieurs reprises pour sauvegarder plusieurs fichiers	X <sup>③</sup>
/logfile: < nom du fichier >	Le lieu et le nom du fichier où se trouvent les informations de connexion du backup. Si ce paramètre n'est pas utilisé, aucun fichier de connexion n'est créé.	
/loginfo	Si ce paramètre est ajouté, des informations de connexion supplémentaires, outre les erreurs, sont affichées et/ou enregistrées dans le fichier de connexion.	
/logserver	Si ce paramètre est ajouté les données qui sont échangées avec le serveur, sont également enregistrés. (Applicable uniquement si le serveur est installé)	
/overwritelog	Si ce paramètre est utilisé, le fichier de connexion est transcrit chaque fois que le programme est exécuté. Si le paramètre n'est pas utilisé, la connexion est toujours ajoutée au fichier log existant.	

① Si Accowin a été installé à l'aide du serveur, le nom du serveur ou adresse IP est nécessaire.

② Si Accowin a été installé sans utiliser un serveur (standard avec installation sur 1 PC ou sur lorsqu'il est installé sur un NAS, ce paramètre doit être utilisé

③ Le paramètre BackupAll ou BackupDossier doit être utilisé.

#### Exemple installation avec serveur:

```
AccowinCmd.exe /host:localhost /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Back-up /BackupAll
```

#### Exemple installation sans serveur:

```
AccowinCmd.exe /LocalPath:C:\LBRP\Clients\Accowin /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Backup /BackupAll
```

## 4. Backup automatique via planificateur

### 4.1 Introduction

**Remarques importantes** avant d'entamer la configuration du backup automatique:

1. Le backup automatique sera configuré de préférence sur le serveur et non pas sur un ordinateur de bureau.
2. Le Client Accowin doit être installé sur le serveur
3. Si vous réglez le backup à un moment où l'ordinateur ne fonctionne pas, il n'y aura **pas de backups**, d'où la préférence pour des backups automatiques sur un serveur, car ceux-ci ne sont généralement jamais débranchés.

### 4.2 Windows 2003/Windows XP:

1. Ouvrir Tâches planifiées en cliquant successivement sur le bouton **Démarrer** , sur **Programmes> Accessoires>Outils système>Tâches planifiées**
2. Double-cliquez sur l'icône **Ajouter une tâche planifiée**
3. Cliquez sur le bouton



4. Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner le programme **AccowinCmd.exe**. De série, ce programme se situe dans C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe.

**Important:** il faut sélectionner AccowinCmd.exe et non pas Accowin.exe!




5. Tapez le nom **Accowin Backup** et cliquez sur **Tous les jours** et ensuite sur le bouton **Suivant**



6. Introduisez **l'heure** à laquelle le backup doit être exécuté. Choisissez une heure à laquelle votre ordinateur est certainement allumé, sinon il n'y aura pas de backup. La date de départ doit être une date égale à aujourd'hui ou une date dans le passé. Pas une date dans le futur car sinon les backups ne seront exécutés qu'à partir de cette date. Cliquez sur **Suivant**.



7. Remplir le Nom d'utilisateur et le Mot de passe Windows d'un utilisateur qui dispose des droits suivants sur cet ordinateur pour pouvoir exécuter cette tâche. Appuyez sur **Suivant**



8. Cocher l'option '**Ouvrir les propriétés avancées de cette tâche quand je cliquerai sur Terminer**'.

Cliquer sur **Terminer**.




9. La valeur à côté de **Exécuter** doit être adaptée. Les paramètres command line pour le backup doivent effectivement être ajoutés, comme ce qui doit être copié, vers où, ...

Vous trouverez plus d'informations au sujet des paramètres ci-dessus dans [3 Backup manuel via paramètres de ligne de commande](#).

Un exemple de la valeur de Exécuter peut être:


```
AccowinCmd.exe /LocalPath:C:\LBRP\Clients\Accowin /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin\_Backup /BackupAll
```




10. Cliquer sur **OK** et réintroduire le mot de passe de l'utilisateur Windows.

### 4.3 Windows 2008/Windows Vista/Windows 7:

1. Appuyer sur le bouton **Start** , sur **Panneau de configuration**, sur **Système et sécurité** et sur **Outils d'administration**, et ensuite double-cliquer sur **Planificateur de tâches**.  Si on vous demande le mot de passe de l'administrateur ou une confirmation, tapez le mot de passe ou une confirmation.
2. Cliquer sur le menu **Action** et cliquer sur **Créer une tâche de base**.
3. Taper le nom 'Accowin Backup' pour la tâche et cliquer sur **Suivant**.




4. Cliquer sur **Tous les jours** si vous souhaitez effectuer un backup de Accowin chaque jour et ensuite sur **Suivant**.




5. Indiquer le planning souhaité et cliquer ensuite sur **Suivant**.

#### Remarques:

- a. Choisir une heure à laquelle l'ordinateur est certainement allumé, sinon le backup ne sera pas effectué.
- b. La date de départ doit être une date égale à aujourd'hui ou une date dans le passé. Pas une date dans le futur, car sinon les backups ne seront démarrés qu'à partir de cette date.




6. Cliquer sur **Démarrer un programme** et cliquer ensuite sur **Suivant**.





7. Démarrer Configuration du Programme:

- Cliquer sur **Parcourir..** pour sélectionner le programme **AccowinCmd.exe**. De série, ce programme se trouve sur C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe.  
**Important:** Il faut sélectionner AccowinCmd.exe et non pas Accowin.exe!
- Dans 'Ajouter des arguments (facultatif)', remplir les paramètres du backup. Vous trouverez de plus amples explications au sujet des paramètres ci-dessus au point 3 [Backup manuel via](#)  
Un exemple: /Host:localhost /BackupPath:c:\Accowin\\_backup /BackupAll  
Cliquer ensuite sur **Suivant**



8. Cliquer sur 'Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué su Terminer' en sur **Terminer**.



9. Cliquer sur '**Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté**' et sur **OK**


## 5. Restore backup

Un backup peut être rétabli par démarrer Accowin et le menu 'Start>Restore'

Restaurer les fichiers se fait fichier par fichier, cependant, il n'est pas nécessaire de créer le fichier dans Accowin. Si le fichier n'existe pas, il est automatiquement créé.

Sélectionnez le répertoire où les fichiers sont créés à l'aide de la sauvegarde, puis sélectionnez un fichier à restaurer. Les données sur le fichier sont indiquées.

Cliquez sur le bouton  pour restaurer les données.



**Réinstaller backup**

Dossier à réinstaller

Entreprise

Date

Version dossier

Version Accowin

0%

Démarrer

Fermer